



SENNHEISER

EW-DP SKP ローカットの設定方法

EW-DP SKPのローカットは初期設定値が自動のため測定マイクで使用される場合はローカットオフの設定にする必要があります。

設定にはSmart Assist APPが必要です。

次のページよりAPPのダウンロード先の情報および設定方法をご確認ください。







Smart Assist

For Evolution Wireless Digital
Sennheiser electronic SE & Co.KG



Add devices to setupをタップ




画面が切り替わったら電源がONの状態のEW-DP SKPのSyncボタンを3秒長押し



EWDxxxxxxxxxをタップ


Add this device to my setupをタップ

ペアリングをタップ




※バージョンにより画面の表示が異なる場合がございます


Go to dashboardをタップ




SKPをタップ




Audio link controlsをタップ




Low Cutをタップ (デフォルトはAuto)



Offを選んでOkayをタップ




完了




アプリを日本語に設定する場合


左上の≡をタップ



Appをタップ



Languageをタップ



日本語をタップ (デフォルトはEnglish) 完了




トラブルシューティング


Q. 一度ペアリングした機器が認識しなくなりました

- A. スマートホンとペアリング後に再度EW-DのSYNCボタンを長押ししてキャンセルするとBluetooth LINK機能がOFFになります。ペアリングの情報を削除して再度ペアリングしなおしてください。削除方法は下記をご参照ください。


Smart assist APP上で
認識しなくなったデバイスをタップ



Forget deviceをタップ




Forgetをタップ



スマートホンのBluetooth設定画面から
該当のデバイスを選択する



デバイスの登録を解除をタップ



デバイスの登録を解除をタップ

